重新讀回現有的會計易 Part 1

1. 開啟電腦後的右下方,用右鍵點選電腦的圖案



2. 按控制台



3. 接著點選系統管理工具



4. 接著點選電腦管理



5. 功能表中選取新增傳統硬體



注意:這個畫面跟【我的電腦】右鍵選單中的【管理】相同 但從右鍵選單進入的【管理】功能並未提供新增硬體的功能 接著會看到以下畫面。切換選擇【安裝我從清單中手動選取的硬體】接著 點選【下一步】

新堆硬體
這個精靈協助您安裝其他硬體
精靈可以搜尋其他硬體,並自動為您安裝它。如果您知道要安裝的硬體型號,您也可以從清 單中選取。
您要積靈執行什麼工作?
◎ 搜尋並自動安裝硬體 (建議選項)(S)
安裝我從海單中手動攝取的硬體(進階攝項)(M)
<上一步(B) 下一步(N) > 取消

7. 在清單中點選【網路介面卡】接著點選【下一步】

新増硬體		
從以下清單選取您想要安裝的硬體類型		
如果您沒有看到想要的硬體類別,請按 [顯示所有	裝置]。	
一般硬體蘋型(田):		
🦈 連接埠 (COM 和 LPT)	~	
■ 智慧卡		
□ ● 朝親親縁安直		
二のないで、「「「」」のでは、「」		
2 網路介面卡		
	=	
副動振機		
「「「「」「」「」」	-	
	《上一步图》下一步图》 取消	וכ

8. 左側清單切換選擇【Microsoft】接著右側清單選擇【Microsoft Loopback Adapter】接著點選【下一步】

■ 請按一下符合您 請按出,請按点	的硬體的網路介面卡,然後按 [下一步]。如果您有這個功	能的安
Sensity, Palk IP	CHILIFT SCREEL	
22.美政府	網路介面卡	
ntel	Microsoft Loopback Adapter	
ntel Corporation Aicrosoft	□ Macrosoft leredo lunneling Adapter □ Microsoft 虛擬機器匯流排網路介面卡	
驅動程式已數位簽章	* (従職月安	装田
告訴我為什麼驅動程	式簽章很重要	



9. 這時再回去查看網路介面卡清單會發現多出一個虛擬網卡



10. 點選剛剛建好的網路介面卡(註:介面卡的名稱可能不一樣,但紅框部分 應為 Microsoft Lookback Adapter),按內容

Atheros AKölzi/AKölli/AKöl				
區域連線 2 無法辨識的網路 Microsoft Loopback Adapter				
正在 正在 Micro	≝ 探 3 焊識… ● ● ●	停用(B) 狀態(U) 診斷(I) 橋接器連線(G 建立捷徑(S) 刪除(D) 重新命名(M))	
C	۲	內容(R)		

11. 再雙擊選取 TCP/IPv4

略功能 共用 連線方式:	
милозон гоороаск маарыт	
 ✓ ● VirtualBox NDIS6 Bridged Networl ✓ ● QoS 封包排程器 ✓ ● File and Printer Sharing for Microso ✓ ● 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/I) ✓ ▲ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/I) ✓ ▲ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/I) ✓ ▲ 細際網路通訊協定第 4 版 (TCP/I) ✓ ▲ 細胞細胞通訊協定第 4 版 (TCP/I) 	king Driver ft Networks Pvfi) Pv4) apper DO Driver

12. 輸入圖中的數值,再按確定便可

網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4	4) - 內容 🛛 🖓 🕅 🕅		
一般			
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否 則,您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。			
 ○ 自動取得 IP 位址(0) ○ 使用下列的 IP 位址(3): 			
IP 位址(I):			
新路巡卓(U):	255.0.0.0		
項記(申))是(D).			
● 自動取得 DNS 伺服器位址(E ● 使用下列的 DNS 伺服器位址)	3) E(E):		
慣用 DNS 伺服器(P):			
其他 DNS 伺服器(A):	· · ·		
結束時確認設定(L)	進階(\7)		
	確定 取消		